

## Ejecutar EDM

EDM no necesita estar en una dirección específica dentro del árbol de directorios del sistema solo basta que se cumplan sus dependencias. Si usted a instalado el paquete del software para Debian, puede ejecutar EDM por cualquiera de las siguientes vías:

- En la sección «Accesorios» del menu clic sobre el icono de EDM
- Desde el directorio de instalación: /usr/lib/edm/edm
- Desde un lanzador de aplicaciones

Si desea que EDM se inicie al acceder a su sesión de usuario debe añadir la ruta hacia donde se encuentra el ejecutable en la configuración de su entorno de escritorio.

Si desea que en todos los usuarios que se crean en el sistema EDM tenga el mismo comportamiento copie la configuración para /etc/skel. Esta opción se recomienda si se activa el «modo de seguridad».

Configurar EDM para que se ejecute al iniciar IceWM:

```
:~$ echo -e '#!/bin/bash\n\nedm' > /home/user/.icewm/startup
:~$ chmod 755 /home/user/.icewm/startup
:~$ sudo cp -a /home/user/. /etc/skel/.
```

*Líneas de comandos en un emulador de terminal*

**Nota:** Una vez instalado EDM deberá iniciarlo una primera vez con privilegios de Root para terminar de definir la configuración básica.

## Configuración

En esta ventana se definen los valores de configuración y comportamiento de EDM. Para acceder a ella debe hacer clic derecho sobre el icono  que se muestra en la zona de notificación, en el menú que se despliega hacer clic en la opción «Configuración». Con excepción de la configuración de seguridad, los valores de configuración que se definan solo afectan al usuario donde se definan esos valores.

### Atajos

Los atajos (shortcut) son combinaciones de teclas que usted puede definir para ejecutar una determinada acción. EDM ofrece la posibilidad que usted defina dos atajos:

- Detener dispositivo; permite que usted defina un atajo para desconectar un dispositivo, esta opción estará disponible cuando halla un solo dispositivo
- Detener todos; le ofrece la posibilidad que defina un atajo para desconectar todos los dispositivos

Para activar el empleo de los atajos marque la casilla «Usar atajos en el menú detener».



Opciones de atajos del teclado


## Apariencia

Usted puede personalizar la apariencia del software utilizando las hojas de estilos de Qt que se ofrecen junto con EDM o puede crear sus propias hojas de estilos, también puede buscar en internet y utilizarlas.

¿Cómo añadir nuevos ficheros de hojas de estilos?

- Desde la ventana de configuración en la opción apariencia marque la casilla Instalar nueva hoja de estilo, luego clic en el botón «Seleccionar» y buscar el fichero \*.qss que se desea instalar
- Copiando el fichero \*.QSS en el directorio style que acompaña la aplicación

**Nota:** Las hojas de estilos que se añaden desde la ventana de configuración solo están disponibles para el usuario que las añadió




Opciones de apariencia

## Comportamiento

Usted puede definir la respuesta de EDM una al tratar de desconectar un dispositivo.

Existen tres posibles comportamientos:

- Preguntar antes de desconectar
- Desconectar sin preguntar
- No desconectar




*Opciones de comportamiento*

## Explorar

Esta opción permite explorar con su administrador de archivos preferido el dispositivo una vez montado. Para activar esta opción marque la casilla "Explorar unidades con un explorador alternativo" luego haga clic sobre el botón seleccionar y busque el programa.

Es válido aclarar que casi todos los Entornos de Escritorios consagrados (Gnome, KDE, LXDE, XFCE, MATE, etc.) tienen esta funcionalidad implementada y activada en sus propios administradores de archivos por lo que deberá desactivar en ellos la reproducción automática de los dispositivos si desea utilizar esta característica de EDM.

Por otra parte los usuarios que utilizan Administradores de ventanas como: Fuxbox, Blackbox, OpenBox, IceWM, e17, etc. al activar esta funcionalidad puede incidir en la experiencia de usuario.



Opciones de explorar dispositivo

## Seguridad

Si usted desea tener un control sobre los dispositivos de almacenamiento que se conectan a su sistema puede activar el modo de seguridad, este tiene dos roles fundamentales:

- Invitado, permite el acceso temporal al dispositivo
- Administrador, añade y elimina los dispositivos en la «zona de confianza»

## Contraseña

Ambos roles tienen una contraseña predeterminada, se recomienda cambiarlas para mayor seguridad, igualmente se recomienda que utilice contraseñas diferentes para cada rol.

Para cambiar las contraseñas haga clic en los respectivos botones:

- Administración
- Invitado

## Tiempo de espera

El tiempo de espera es configurable el menor valor es cinco segundos. Este valor

usted lo puede configurar teniendo en cuenta las prestaciones del equipo, fundamentalmente capacidad de procesamiento del microprocesador y la memoria RAM instalada.

### **Dispositivos disponibles**

Se listan todos los dispositivos insertados temporalmente en el sistema.

¿Cómo añadir un dispositivo a la «zona de confianza» desde el listado de dispositivos disponibles?

- Clic en la fila que muestra la información del dispositivo
- Clic en el botón con el icono 

### **Dispositivos registrados**


Muestra todos los dispositivos registrados en el sistema.

¿Cómo eliminar un dispositivo de la «zona de confianza»?

- Clic en la fila que muestra la información del dispositivo
- Clic en el botón con el icono 

Si desea eliminar todos los dispositivos de la «zona de confianza» haga clic en el botón con el icono 

**Nota:** Si desmarca la casilla «Activar el modo de seguridad» los dispositivos registrados se eliminarán de la configuración de EDM.



Opciones de seguridad

## Permitir dispositivo

Al activar el modo de [seguridad](#) (mientras EDM se esté ejecutando) usted verá una ventana que le solicitará una contraseña para poder acceder al contenido del dispositivo, que debe escribir antes de transcurrir el tiempo definido para el ingreso de la contraseña si no el dispositivo se desconectará.

Existen dos formas de definir el acceso a los dispositivos: temporal y permanente; cada una tiene su propia contraseña. La forma permanente añade el dispositivo a una «zona de confianza» por lo que usted no necesita escribir una contraseña cada vez que inserte el dispositivo al sistema.



Interfaz para permitir dispositivos

## Desconectar dispositivo

Haciendo clic sobre el icono  que se muestra en la zona de notificación aparecerá una ventana con alguna información sobre todos los dispositivos conectados, para detener cualquiera de ellos debe hacer clic sobre el botón  (Desconectar dispositivo externo). Si activa el empleo de [atajos](#) no necesitara mostrar esta ventana para desconectar un dispositivo igualmente si ha conectado varios dispositivos y desea retirarlos desde esta ventana tiene que hacerlo uno a la vez.



Interfaz para desconectar dispositivos